



la app de inventario de



Cuenta el almacén sin una sola hoja de recuento

Se dispara el lector sobre la caja, se teclea lo que hay
y, al terminar, el **documento de inventario** está en ALO
Suite. Con lotes o sin ellos. Con cobertura o sin ella.

GUÍA RÁPIDA • OCHO PÁGINAS

Lo que hay que saberse el primer día, y por qué cambia la forma de
inventariar una nave.

Un inventario deja de ser un día perdido

Contar una nave con hojas de recuento son dos trabajos: contar y después teclear. El segundo es donde se cuelan los errores, y es el que desaparece: lo que se cuenta entra en el ERP tal y como se contó.

0

hojas de recuento

Lo contado entra directo al ERP. No hay transcripción, así que no hay errores de transcripción.

1

disparo, una línea

El campo de escaneo está fijo al pie y con el foco puesto. No hay que tocar la pantalla entre caja y caja.

2

magnitudes por línea

Piezas y kilos, en el orden que pide el ERP. Un artículo de peso variable se cuenta entero, no «aproximadamente».

0

barras de wifi necesarias

Los catálogos viven en la tablet. Se cuenta y se cierra igual; el documento sale solo cuando vuelve la red.

Un inventario existe para medir la diferencia entre lo que el sistema cree y lo que hay. **Todo lo que empuje a confirmar en vez de contar juega en contra** — y eso decide cómo está hecha esta app.

Se cuenta con guantes


Botones de – y + en la magnitud que se teclea, para ajustar sin sacar el teclado. Áreas de pulsación de 64 px.

Y con lo que ya hay

Cualquier lector de códigos que se comporte como un teclado. Si no hay lector, la cámara de la tablet.

Cuatro pasos, y el último lo da la app

Entrar, decir dónde se cuenta, contar y cerrar. Descargar los catálogos, guardar el conteo, construir el documento y mandarlo pasa **sin que nadie pulse nada**.



01

Entrar

Con el usuario de ALO. La primera vez en una empresa se descargan sus catálogos: tarda unos minutos y sólo pasa una vez.

02

Decir dónde se cuenta

Sucursal, almacén y serie. Si la empresa sólo tiene una de cada, la app ni pregunta.

03

Contar

Un disparo, una línea. La última contada queda arriba del todo.


04

Cerrar

Finalizar y generar documento. Ahí se acaba el trabajo del operario.

El campo de escaneo está siempre debajo del pulgar

Fijo al pie y con el foco puesto: el lector escribe ahí aunque nadie haya tocado la pantalla. No hay que buscarlo, ni volver a él, ni pulsar «buscar».



QUÉ HACE LA APP CON LO QUE ENTRA

Enter
busca el código
lo manda casi

120 ms
ráfaga de lector
menos de 40 ms

200 ms
teclado a mano:
la lista de artículos

Un lector teclea el código entero en unos milisegundos por carácter; una persona tarda cientos. Por eso el código se busca solo y lo teclado a mano se busca por texto.

La búsqueda sale sola: con el Enter del lector, al acabar la ráfaga o tras un hueco humano.

120 ms

y dispara sola

La app mide el ritmo de tecleo: distingue la ráfaga de un lector del pulso de una persona.

5

cifras como mucho

De seis en adelante ya no es un recuento: es un código, y se trata como tal.



nada se pierde

El conteo se guarda tras cada cambio. Si la tablet se apaga, al volver está donde estaba.

Con lotes o sin lotes no es la misma pantalla

No es la misma con la tabla quitada: son dos pantallas distintas, porque contar cinco cajas y repartirlas entre siete lotes no es el mismo trabajo.

ARTÍCULO CON LOTES

1.234 FAMILIA

STOCK EN SISTEMA 24 Piezas

6 Kilos

Lote	Piezas	Kilos
150327 LEÍDO Caduca 15/03/2030	- 0 +	0
020327 Caduca 02/03/2030	- 0 +	0
281226 Caduca 28/12/2029	- 0 +	0
141226 Caduca 14/12/2029	- 0 +	0

y 133 filas más, una por lote

Añadir al inventario

Descartar

Lo que el ERP cree que hay
Ningún campo arranca con esa cifra: precargarla invitaría a confirmar sin contar.

Cada columna dice en qué se teclea
y el orden lo manda el ERP: no siempre van las piezas delante.

El lote del código escaneado
sube arriba marcado LEÍDO, con el cursor ya dentro de su campo.

Los - y + van sólo con la primera magnitud: es la que se teclea con guantes, y la otra suele salir sola.

«Añadir al inventario» a ancho completo; «Descartar» debajo y sin peso: no deben confundirse.

Con lotes. Una fila por lote, ordenadas de la caducidad más lejana a la más próxima. El lote que traía el código escaneado sube arriba, marcado, con el cursor ya dentro.

ARTÍCULO SIN LOTES

5.678 FAMILIA

STOCK EN SISTEMA 0 Piezas

0 Kilos

PIEZAS

- 0 +

KILOS

0

Añadir al inventario

Descartar

El stock sale también cuando es cero, que es justo el caso que interesa mirar.

Un campo por magnitud, en el orden que pide el ERP. Los - y + sólo con el primero.

Cero es válido; vacío no. Y una segunda magnitud vacía se manda ausente, no a cero.


«Añadir al inventario» está apagado hasta que haya al menos una cantidad válida.

Sin lotes. Un campo por magnitud, en el orden que pide el ERP: no siempre van las piezas delante.

Sin cobertura se cuenta **y se cierra igual**

Para el operario la tarea está terminada: la lista se vacía y no hay que acordarse de pulsar nada más tarde.

Los catálogos están en la tablet, así que escanear y contar funcionan sin red. El cierre también: el recuento se guarda y sale solo en cuanto vuelve la conexión, avisando de cada envío que llega a ALO.



Lo único que cambia sin cobertura es que el recuento sale de la tablet más tarde.

FUNCIONA

NO FUNCIONA

Escanear y contar

Descargar o actualizar catálogos

Cerrar el inventario

Cambiar los valores por defecto

Recuperar un conteo a medias

Actualizar el histórico

No cierres sesión si vas a una zona sin cobertura. Cerrar sesión borra también la autorización para entrar sin red, y para recuperarla hay que volver a entrar con wifi.

Lo que InventárialO **no** hace, y por qué

Un inventario mide la diferencia entre lo que el sistema cree y lo que hay. Cuatro comodidades que parecen buena idea y que se han dejado fuera a propósito.

LA ETIQUETA DICE

Peso neto	966,96 kg
Unidades contenidas campo (37) del GS1	48
Por unidad lo calcula la app	20,145 kg

✗ Campo de cantidad vacío

Nunca se lleva al campo, ni siquiera como propuesta.

POR QUÉ EL PESO IMPRESO NO SIRVE COMO CANTIDAD

Es el del bulto íntegro el día que se etiquetó, y de un palé abierto se lleva picando semanas.

Y sirve para lo que sirve: si «por unidad» pone 200 en vez de 20, se ha leído el palé equivocado.

Los dos primeros, en una sola pantalla: «**La etiqueta dice**» enseña el peso impreso como evidencia, y el campo de cantidad de debajo sigue vacío.

01

No precarga el stock en el campo

Ver la cifra del sistema en el hueco donde hay que teclear invita a darla por buena. El campo arranca vacío, siempre.

02

No lleva al conteo el peso de la etiqueta

El peso impreso es el del bulto íntegro el día que se etiquetó, y de un palé abierto se lleva picando semanas. Se enseña como evidencia, no como cantidad.

03

No escribe una unidad que no conoce

Los nombres de las magnitudes, sus decimales y el orden en que se piden salen del ERP. Donde el ERP no lo dice, la cifra va desnuda.

04

No rellena la segunda magnitud

Salvo que el ERP relacione las dos con un coeficiente. Una magnitud vacía se manda ausente, no a cero: no es lo mismo «no lo he pesado» que «pesa cero».

Un inventario que se confirma solo **no es un inventario**: es una copia de lo que ya había en el sistema.

El manual entero está dentro de la app

En la pantalla de conteo, el logo de la cabecera es un botón. Ahí está **Ayuda**, y abre el capítulo que explica la pantalla en la que estés, en otra pestaña: no se pierde la ficha abierta ni el foco del lector.

El menú nunca se queda vacío: con cualquier otro perfil aparece sólo «Realizar Inventario».

El menú del logo abierto, con las cuatro entradas de las que habla esta página. «Descartar el conteo» va la última y en rojo: es la única que no se deshace.

1 • El logo es un botón
Abre lo que se hace sin salir del conteo: ahí va cualquier acción nueva de la pantalla.

2 • Lo destructivo, el último y en rojo: es lo único de este menú que no se deshace.

3 • El distintivo de red
sólo sale cuando hay algo que decir, y ni tapa ni se come pulsaciones.

4 • La barra de contexto
dice dónde se está contando y se pulsa para cambiarlo.

5 • La pantalla vacía dice
qué hacer, no que esté vacía.

La ayuda no es un sitio aparte: es **este mismo manual**, abierto por la página en la que estabas.

Manual completo y guía, en help.alosuite.com

InventariALO • la app de inventario de ALO Suite • AM System

Esta guía se genera desde el mismo manual que publica la ayuda: si algo cambia en la app, cambia aquí.